



راهنمای تعیین نحوه ورود کاربر به کلاس:

پس از ورود به کلاس، در منوی Meeting بر روی Manage Meeting Information کلیک نمایید.



مرورگر باز شده (در صورتی که نیاز به لاگین دارید نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید). در منوی Home بر روی My Meeting کلیک نمایید. نشانگر موس را بر روی نام کلاس قرار داده و سمت راست بر روی علامت مداد کلیک نمایید.



در صفحه باز شده در قسمت Access شما می توانید نحوه ورود کاربر به کلاس را تغییر دهید.

ADOBE® CONNECT™

Home | Content | Training | Meetings | Seminars | Event Management | Reports | Administration | My Profile

Shared Meetings | User Meetings | My Meetings | Meeting Dashboard

Shared Meetings > Adobe Connect 10.8 demo

Meeting Information | Edit Information | Edit Participants | Invitations | Uploaded Content | Recordings | Reports

Meeting Information

Name: * Adobe Connect 10.8 demo

Summary:
(max length=4000 characters)

Start Time: 10 July 2020 08:15 PM

Duration: 01:00 hours:minutes

Language: * English

Access:

- Only registered users may enter the room (guest access is blocked)
- Only registered users and account members may enter the room
- Only registered users and accepted guests may enter the room
- Anyone who has the URL for the meeting can enter the room

HTML Client: Enable HTML client

["Learn more about HTML client capabilities and limitations."](#)

(This setting is applicable only if Administrator has NOT enabled 'force launch session in Adobe Connect application' under Advanced Settings. When this setting is enabled, all user sessions for Adobe Connect will be launched in an HTML Client.)

گزینه اول: Only registered users may enter the room (guest access is blocked)

ورود مهمان مسدود می باشد. فقط کسانی که نام کاربریشان در کلاس تعریف شده امکان ورود دارند و کاربرانی که در سرور حساب کاربری دارند ولی عضو این کلاس نمی باشند (فقط جهت سرویس های اختصاصی) در صورت تایید Host امکان ورود دارند.

گزینه دوم: Only registered users and account members may enter the room

ورود مهمان مسدود می باشد. و فقط کاربرانی که نام کاربریشان در کلاس تعریف شده امکان ورود دارند و کاربرانی که در سرور حساب کاربری دارند ولی عضو این کلاس نمی باشند (فقط جهت سرویس های اختصاصی) بدون تایید Host امکان ورود دارند.

گزینه سوم: Only registered users and accepted guests may enter the room

نحوه ورود پیش فرض می باشد و ورود مهمان با تایید Host امکان پذیر است. کاربرانی هم که نام کاربریشان در کلاس تعریف شده امکان ورود دارند.

گزینه چهارم: Anyone who has the URL for the meeting can enter the room

ورود مهمان به کلاس بدون تایید Host آزاد می باشد. کاربران فقط در صورت داشتن لینک ورود به کلاس با وارد نمودن نام خود می توانند وارد شوند. این انتخاب معمولا جهت وبینارها با تعداد بالای کاربر و یا وبینارهای رایگان مناسب می باشد.

لطفا در نظر داشته باشید که انتخاب گزینه چهارم نیاز به سپری شدن زمان می باشد. در صورت خروج از کلاس با کلیک بر روی End Meeting و بسته شدن تمام Session های کلاس، پس از یک ساعت اعمال می گردد.

پس از انجام تغییرات لطفا بر روی دکمه Save در پایین صفحه کلیک نمایید.